

22 Hose ●●

Für dieses Modell nur dehnbaren Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54.

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

- innere Beinlänge: ca. 72 cm
- Saumweite: ca. 31,5 cm

Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					

Außerdem: 3 Reißverschlüsse, 14 cm • Gummiband, 4 cm breit • Knopflochgarn.

Papierschnitteile abpausen

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1 Vorderteil
- 2 vord Unterteil
- 3 Rückenteil
- 4 rückw Unterteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil 2 an der markierten Linie durchschneiden, damit das vord Zwischenteil und das vord Mittelteil 2 entsteht.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Das Modell nähen

Die Nähte mit einer einfachen Steppnaht absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Vorderteile

1. Die Unterkante A des Vorderteils 1 und die Oberkante A des vord Zwischenteils 2 zusammennähen. Die Quernaht A auf dem Vorderteil absteppen.
2. Die Unterkante B des vord Zwischenteils und die Oberkante B des vord Mittelteils 2 zusammennähen. Die Quernaht B auf dem vord Mittelteil absteppen.
3. Das vord Zwischenteil entsprechend der Linie absteppen.
4. Die Unterkante C des vord Mittelteils und die Oberkante C des vord Unterteils 2 zusammennähen. Die Quernaht C auf dem vord Unterteil absteppen.

Teile

5. Die Unterkante B des Rückenteils 3 und die Oberkante D des rückw Unterteils 4 zusammennähen. Die Quernaht D auf dem rückw Unterteil absteppen.
6. Das Vorderteil und das Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile bis zur Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
7. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht der Teile bis zur Schlitzmarkierung für den Reißverschluss steppen. Die Hosenbeine wenden.

Reißverschluss

8. Den Reißverschluss sichtbar ab der Besatz-Bruchkante in den Schlitz der rückw Mittelnäht einsetzen. Die Schlitzkanten E bei der Ecke bis zur Konturlinie schräg einschneiden. Die Nahtzugaben der Schlitzkanten E nach links bügeln.
9. Die Teile und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben legen. Den Reißverschluss unter den Schlitz stecken. Das Rückenteil zur Seite falten und die Schlitzkante E auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Seite die Stecknadel entfernen. Die Schlitzkante im Bruch auf das Reißverschlussbändchen nähen. Auf die gleiche Weise die andere Schlitzkante und das Reißverschlussende nähen.

Besatz

10. Den Besatz der Teile nach links falten. Die Teile in Besatzbreite mit einer doppelten Steppnaht absteppen, so dass ein Tunnel entsteht.
11. Ca. 73-76-79-83-87-91-95-101-107-113-119 cm Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes auf die rückw Mittelnäht steppen.
12. Die Schlitzkanten E entlang des Reißverschlusses absteppen.

Reißverschlüsse in der Seitennaht

13. Den Reißverschluss sichtbar in den Schlitz der Seitennaht einsetzen. Der Reißverschluss schließt nach unten. Die Schlitzkanten F des Vorderteils bei der Ecke bis zur Konturlinie schräg einschneiden. Die Nahtzugaben der Schlitzkanten F und die schräge Ecke nach links bügeln.
14. Das Vorderteil und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben legen. Den Reißverschluss unter den Schlitz stecken. Das Vorderteil zur Seite falten und die Schlitzkante F auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Seite die Stecknadel entfernen. Die Schlitzkante im Bruch auf das Reißverschlussbändchen nähen. Die Schlitzkanten F entlang des Reißverschlusses absteppen.
15. Das Rückenteil und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben legen. Den Reißverschluss unter die Schlitzkante stecken. Das Rückenteil zur Seite falten und die Schlitzkante F auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Seite die Stecknadel entfernen und die Schlitzkante im Bruch auf das Reißverschlussbändchen nähen. Die schräge Ecke auf den Reißverschluss nähen.

Fertigstellen

16. Die Unterkante der Hosenbeine 2 cm breit nach links säumen.

	stofvouw	Stoffbruch
	1/2 stofbr. 70 cm	halbe Stoffbreite, 70 cm
	zelfkant	Webkanten

Legende für Schnittbogen

- midden voor = vord Mitte
- vouwlijn beleg= Bruchlinie Besatz
- recht van draad = gerader Fadenverlauf
- zijnaad = Seitennaht
- stiklijn = Stepplinie
- doorkniplijn = Durchschneidelinie
- rits = Reißverschluss
- middenachter = rückw Mitte