

Sitzkissen

Größe: je ca. 50 cm Ø und 15 cm hoch

- MATERIAL:**
- Anchor „Wash + Filz it“ (100% Schurwolle, LL = 50 m/50 g) in Rohweiß, Grau und Schwarz (Je Kissen 1000 g in der Grundfarbe und einen Rest in einer Kontrastfarbe)
 - Prym-Spielstricknadeln und eine Rundstricknadel 80 – 100 cm lang, jeweils Nr. 8
 - Filznadel von Coats
 - pro Kissen 10 Knöpfe, Ø 25 mm
 - 190 cm naturfarbener Dekostoff, ca. 150 cm breit
 - 1 Sack = 3 kg Styropor-Granulat und Füllwatte von Rayher

GLATT RECHTS: in Runden stets rechte Maschen stricken

MASCHENPROBE: 11 Maschen und 16 Runden in glatt rechts gestrickt = 10 x 10 cm (ungefilzt); 14 Maschen und 20 Runden in glatt rechts gestrickt = 10 x 10 cm (gefilzt)

AUSFÜHRUNG: Für das Oberteil 8 Maschen mit der Spielstricknadel anschlagen, die Maschen auf 4 Nadeln verteilt zur Runde schließen und in Runden rechte Maschen stricken. In der folgenden Runde aus jeder Masche 2 Maschen (1 Masche rechts und 1 Masche rechts verschränkt) herausstricken = 16 Maschen. In der folgenden Runde aus jeder 2. Masche 2 Maschen herausstricken = 24 Maschen. Dieses Zunehmen noch 25 x in jeder 2. Runde über den gleichen Stellen wiederholen = 224 Maschen. Nun für die äußere Kante 1 Runde linke Maschen stricken und danach ohne Zunahme glatt rechts weiterarbeiten. Nach 12 cm = 19 Runden ab äußerer Kante gleichmäßig verteilt 4 x je 2 Maschen rechts zusammenstricken = 220 Maschen. In der folgenden Runde gleichmäßig verteilt 10 Knopflöcher arbeiten. Dafür jeweils 3 Maschen abketten und diese Maschen in der folgenden Runde wieder neu anschlagen. Nach weiteren 3 cm alle Maschen locker abketten.

Das Unterteil bis zu äußeren Kante genauso arbeiten. Nach 13 cm = 21 Runden ab äußerer Kante gleichmäßig verteilt 4 x je 32 Maschen rechts zusammenstricken = 220 M und in der folgenden Runde alle Maschen locker abketten.

FERTIGSTELLUNG: Teile bei 60° lt. Angaben auf der Banderole in der Waschmaschine filzen, noch nass in Form ziehen und trocknen lassen. Anschließend abbildungs- bzw. wunschgemäß einige Linien in Kontrastfarbe mit der Filznadel auffilzen. Danach die Teile noch einmal auf die gleiche Weise waschen, in Form ziehen und trocknen lassen. Zuletzt die Knöpfe ca. 1,5 cm vom oberen Rand der Unterteile entfernt annähen. Die Innenkissen mit den gefilzten Teilen beziehen.

Für das **Innenkissen** aus dem Dekostoff zwei Kreise (Ø 52 cm) und 2 Streifen von je 17 x 80,5 cm zuschneiden. Für den Randstreifen die beiden Streifen an den Schmalseiten zusammennähen. Anschließend den Randstreifen zwischen die beiden Kreise nähen, dabei an einer Seite ein Stück zum Füllen offen lassen. Innenkissen fest zu 2/3 mit Styropor-Granulat und zu 1/3 mit Füllwatte füllen. Öffnung schließen.